

行云堡垒单机部署安装说明V7



目录

—`	概述3
<u> </u>	环境准备3
	2.1 硬件要求
	2.2 网络要求
	2.3 操作系统要求
	2.4 行云堡垒离线安装包下载4
三、	安装5
	注意事项:
	3.1 在线安装(Web 界面)5
	3.2 离线安装(web 界面)10
	3.3 离线安装(命令行)11
四、	初始化配置14
	4.1 设置访问方式14
	4.2 设置账号信息14
五、	导入 License 许可
$\dot{\overline{//}}$	正式使用指引17
	6.1 行云堡垒正式使用指引17
	6.2 管理控制台使用指引17



一、 概述

行云堡垒 V7 有两个版本:标准版,企业版;两个版本的区别在于标准版不支持部 署多中转服务。每个版本都提供在线和离线两种安装方式,其中在线安装方式仅支持 web 界面部署,离线安装同时支持 web 界面部署和命令行部署。

二、 环境准备

2.1 硬件要求

- 1. CPU 内存:建议至少 8 核 16G;磁盘空间最低建议: 500GB;
- 农据纳管设备数和最大并发会话数适当提高硬件配置,依据后续审计日志存储 要求,适当增加存储空间;
- 3. 更详细的配置需求指引请参考《行云管家部署环境资源需求指引》。

2.2 网络要求

- 服务器开放 81、80 端口(http)、443 端口(https)访问;
 注:81 端口为安装端口在安装完成后可进行关闭。
- 如果需要使用本地工具、跳板机功能,则需按需对外开放 8021 (FTP)、8022 (SSH)、8389(RDP)、8900 (VNC)等端口的访问;
- 为了方便后续对堡垒机系统的运维,建议在确保安全的前提下开放服务器的SSH端口(默认为22,可修改为其它端口);
- 4. 如需管理公有云主机、发送短信、邮件服务等,那么服务器需具备公网访问能力。

2.3 操作系统要求

1. 行云堡垒基于容器化部署,支持业界常见的一些 Linux 发行版操作系统,操作

系统安装时建议选择"基础设施服务器"来安装;

- 1) 公有云机器,建议使用各个公有云产商系统;
- 2) RHEL 系列, 建议 Rocky8 最新版;
- 3) Debian 系列, 建议 Ubuntu22.04。

注意: CPU 需支持 AVX 指令集;可通过命令"lscpu | grep avx"查看 CPU 是否 符合系统需求。

2. 行云堡垒的安装必须由 root 用户执行。

2.4 行云堡垒离线安装包下载

行云堡垒离线安装包下载地址: https://www.cloudbility.com/download.html

注:在线安装无需下载离线安装包。

示云管家产 品下载			
云官家 为怨提供了运维审计与云官 ¹	¥台的私有部署产品,请您根据目:	身需要选择卜载	
	运维审计	云管平台	\sim
行云堡垒 标准版 ^{184: V74}	必要減用15天	行云堡垒 企业版 ^{版本: V74}	Amathitist
V7是当前行云系列运维审计产品的一个最新 更好的用户体验。标准版适合中小企业,满 在线交装 交送包	版本,采用了微服务架构。只有 足企业运维管理的合规性诉求 SHA256码文件下载	相对于V7标准版,企业版支持多中 客户,用于管理更多的IT资产、支持 在线杂表 突突	转、多团队、分布式驾驶,更适合中大型 掌更大的并发进来 和 SHA256码文件下载
文件大小: 4.52GB 适合架构:	AMD64 版本: V7.4	文件大小: 9.09GB 訪	适合架构: AMD64 版本: V7.4



三、 安装

前文提到,我们提供了在线和离线两种安装方式,其中离线方式同时支持 Web 界面和命令行的安装模式;因此,下面以在线安装 (Web 界面)、离线安装 (Web 界面)、 离线安装 (命令行) 这三种方式分别进行介绍,请您根据实际情况选择一种方式即可。

注意事项:

安装成功后,堡垒机已经完成了初始化,请使用如下的默认账户和密码进行访问。

- 用户名: xyadmin
- 密 码: Cloudbility@2025
- 3.1 在线安装 (Web 界面)

3.1.1 获取在线安装链接

在行云堡垒的下载界面,找到"在线安装",复制其链接;

二等会告你担刑了完姓中	计与二签亚合的形力如黑文丹,清你坦坦白	自愿西选权下封	
口目家乃必定厌了运驻中			
	运维审计	云管平台	
行云堡垒	Curl -sSL https://dl.cloudbility.com/produ lity.sh bash	_cts/pam/release/quick_install_cloudbi	And
版本: V7.4 🧹			
■本: V74 V7版本是一次重大升级,为用F 全的企业级运维安全审计系统	=帶來了体验) 默认在/opt目录.默认不应用IPV6.默认安装器	新版本 复制链接 关闭	政、管理更高效、数据更安
1874: V74 V7版本是一次重大升级、为用 全的企业级运生安全审计系统 在线安装	·高米了体验 数认在/opt目录数以不但用IPV6.数以安装最 2表包 SFP425083X计下载	#185年 #185年 	政、管理更高效、数据更安 SHA256例文件下载



3.1.2 执行安装命令

SSH 进入要安装的服务器,执行安装命令,以下方式选择一种即可:

a) 默认安装 (注: 默认安装路径/opt, 默认不启用 IPV6, 默认最新版):

curl -sSL https://dl.cloudbility.com/products/pam/release/quick_install_cloudbility.sh | bash

b) 指定安装路径(注:这里以指定/data 目录为例):

curl -sSL https://dl.cloudbility.com/products/pam/release/quick_install_cloudbility.sh | PROJECT_RO OT_DIR=/data bash

c) 启用 IPV6:

curl -sSL https://dl.cloudbility.com/products/pam/release/quick_install_cloudbility.sh | USE_IPV6=1 bash

注: 以上安装方式的参数可进行多选, 例如:

curl -sSL ... | PROJECT_ROOT_DIR=/data USE_IPV6=1 bash

此过程需要下载安装文件,需要较长的时间,请耐心等待;待脚本执行完毕,根据提示信息,将其中的链接地址复制下来,使用浏览器访问,进行后续安装。

2025-05-27T14:14:30.856+0800 [INFO]: Wait for the INIT container to finish starting... [✔] INFO: The container "clb_init" has reached state "healthy" Successfully! 2025-05-27T14:14:41.052+0800 [INFO]: Launching the WebUI installation interface is Done! 2025-05-27T14:14:41.056+0800 [INFO]: Please visit "<u>http:/</u>81/?token=gqR1uG9gUD" to complete the installation.

3.1.3 安装配置

访问提示链接,点击"立即开始安装行云堡垒"。

a) 指定部署方式(此案例使用"标准部署"可依据实际情况选择不同部署方式);



1 2 3 指定部署方式 配置安装信息 安装 部署方式: 「小田留思 一 防准部署为门户单节点部署,适合采用单服务器部署或处于测试验证阶段的企业相户,我们为您内置了数据库,存储等中间件服务,当然您也可以在下一步中配置使用直建的中间件服务 一 加密算法: 「国密算法」 「常規算法」 加密算法: 「回用场景」 「常規算法」 「如书签名、验证通信双方合法性等」 MD5,RSA」 SM2」	<form><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></form>	1 2 3 指定部署方式 配置安装信息 安装 部署方式: 标准部署
指定部署方式 配置安装信息 安装 部署方式: 标准部署为门户单节点部署,适合采用单服务器部署或处于测试验证阶段的企业用 户,我们为您内置了数据库、存储等中间件服务,当然您也可以在下一步中配置使 用自建的中间件服务 加密算法: 直密算法 「应用场景 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA SM2		指定部署方式 配置安装信息 安装 部署方式: 标准部署
部署方式: 标准部署 标准部署为门户单节点部署,适合采用单服务器部署或处于测试验证阶段的企业用 户,我们为您内置了数据库、存储等中间件服务,当然您也可以在下一步中配置使 用自建的中间件服务 加密算法: 国密算法 İ型密算法: 「國密算法 应用场景 常规算法 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA	部 <text></text>	部署方式: 标准器
标准部署为门户单节点部署,适合采用单服务器部署或处于测试验证阶段的企业用 户,我们为您内置了数据库、存储等中间件服务,当然您也可以在下一步中配置使 用自建的中间件服务	<text></text>	
加密算法: 国密算法 常规算法 应用场景 常规算法 国密算法 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA SM2	加密算法: 国密算法 常规算法 应用场景 常规算法 国密算法 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA SM2 云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4 用户密码等 RSA SM3 加密方式: ③ 软件加密 硬件加密: <u>东进PCle密码卡</u>	标准部署为1J户单节点部署,适合采用单服务器部署或处于测试验证阶段的企业用 户,我们为您内置了数据库、存储等中间件服务,当然您也可以在下一步中配置使 用自建的中间件服务
应用场景 常规算法 国密算法 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5 , RSA SM2	应用场景 常规算法 国密算法 证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA SM2 云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4 用户密码等 RSA SM3 加密方式: • 软件加密 · 硬件加密:	加密算法: 国密算法 常规算法
证书签名、验证通信双方合法性等 MD5 , RSA SM2	证书签名、验证通信双方合法性等 MD5,RSA SM2 云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4 用户密码等 RSA SM3 加密方式: 軟件加密 硬件加密: 东进PCle密码卡 ✓	应用场景 常规算法 国密算法
	云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4 用户密码等 RSA SM3 加密方式: 軟件加密 硬件加密: 东进PCle密码卡	证书签名、验证通信双方合法性等 MD5, RSA SM2
云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4	用户密码等 RSA SM3 加密方式: 軟件加密 硬件加密: 东进PCle密码卡	云账户API凭证、主机账号密码等 DES SM4
用户密码等 RSA SM3	加密方式: 文件加密 一 硬件加密: 东进PCIe密码卡 ✓	用户密码等 RSA SM3
	加密方式: 软件加密 硬件加密: 东进PCle密码卡 ✓	
加密方式: • 软件加密 · 硬件加密: 东进PCle密码卡 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		加密方式: • 软件加密 · 硬件加密: 东进PCle密码卡 · · ·

b) 配置安装信息(此案例使用默认内置中间件,可依据实际情况选择外部中间件);

CLOUDBILITY 行云管家

配置行云堡垒安装所需要的各类数据库、	存储等中间件服务的安装信息
\bigcirc ——— (2 3
指定部署方式 配置安	装信息安装
产品已内置以下中间件服务,您也可以修	改成自建服务:
PgSQL数据库 版本要求:13以上版本	修改 地址: localhost:5432
MongoDB数据库 版本要求: V5系列	修改 地址: localhost:27017
Redis数据库 版本要求: V6系列	修改 地址: localhost:6379
存储服务 Bucket : cloudbility	修改 地址:本地存储
上一步	下一步

c) 正在安装;



E在根据您设置的信息执行	安装, 请等待安装完成后开	始您的行云堡垒之旅
Ø ———	(v)	3
指定部署方式	配置安装信息	安装
组件名称		启动状态
控制台服务		启动成功
门户服务		启动中
executor服务		启动成功
scheduler服务		启动成功
中转服务		启动成功
Web服务		启动成功
网关服务		启动成功
mongoDB服务		启动成功
nacos服务		启动成功
PgSQL服务		启动成功
redis服务		启动成功



d) 安装完成。

	✓ 恭喜,安装完成
您的行	云堡垒已经安装完成了,请点击下面按钮进入行云堡垒。在登录之前,系统还会要求您创建团队并设置管理员账号
	开始使用行云堡垒
使用人口:	
	运维门户 行云堡垒的主要工作场所,对IT资产进行导入/权限配置、设置运维规则、查看运维操作审计日志等功能的入口。点击上 面"开始使用行云堡垒"即可进入运维门户
	管理控制台 行云堡垒的系统配置管理场所,具有配置用户认证方式、安全策略、系统参数设置、管理租户等功能。需要使用管理员 账号登录运维门户后,在右上角可以看到管理控制台的入口

3.2 离线安装 (web 界面)

3.2.1 上传安装包

下面以安装行云堡垒 v7.5.2.12 为例进行说明。

将下载的安装包文件 cloudbility_se_7.5.2.12_amd64.tar.gz 上传至任意目录。

(以拷贝到/opt 目录为例)



3.2.2 解压安装包文件

cd /opt && tar zxf cloudbility se 7.5.2.12 amd64.tar.gz

3.2.3 执行安装命令

cd cloudbility se 7.5.2.12 amd64/ && ./clbctl install cloudbility --launch-WebUI

a) 可选配置:指定安装路径,启用 IPV6;



b) 待脚本执行完毕, 根据提示使用浏览器访问, 完成后续安装;

c) 后续安装: 参考 3.1.3 安装配置。

3.3 离线安装(命令行)

此安装方式目前仅支持单机部署,下面以安装行云堡垒 v7.5.2.12 为例进行说明。



3.3.1 上传安装包

将下载的安装包文件 cloudbility_se_7.5.2.12_amd64.tar.gz 上传至任意目录。

(以拷贝到/opt 目录为例)

3.3.2 解压安装包文件

cd /opt && tar zxf cloudbility_se_7.5.2.12_amd64.tar.gz

3.3.3 执行安装命令

cd cloudbility_se_7.5.2.12_amd64/ && ./clbctl install cloudbility

a) 可选配置:指定安装路径,指定 HTTP 访问端口, 启用 IPV6;



b) 可选配置: 使用外部服务 PostgresQL、MongoDB、Redis;

此案例使用默认内置中间件,可依据实际情况选择外部中间件。



2025-05-27T14:32:41.809+0800 [INF0]: Configuring the Middleware Services
Whether to use an external PostgreSQL database? [y/n] [default: n]: 🛶
2025-05-27T14:36:42.357+0800 [INF0]: Configuring the PostgreSQL database
2025-05-27T14:36:42.375+0800 [INF0]: Configure the PostgreSQL database Done!
Whether to use an external MongoDB database? [y/n] [default: n]: 🛛 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶
2025-05-27T14:36:42.893+0800 [INF0]: Configuring the MongoDB database
2025-05-27T14:36:42.908+0800 [INF0]: Configure the MongoDB database Done!
Whether to use an external Redis database? [y/n] [default: n]: 🛛 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶
2025-05-27T14:36:43.621+0800 [INF0]: Configuring the Redis database
2025-05-27T14:36:43.637+0800 [INF0]: Configure the Redis database Done!

c) 待脚本执行完毕,出现如下提示,表示已成功安装,根据提示使用浏览器访问。

2025-05-27T14:39:06.411+0800 [INFO]: The CloudBility Services has been installed Successfully! 2025-05-27T14:39:06.415+0800 [INFO]: The team in the CloudBility Services was initialised successfully. 2025-05-27T14:39:06.417+0800 [INFO]: Please use ["xyadmin", "Cloudbility@2025"] for accessing the portal "<u>http://</u>8000/login.html"

注意:

如果出现以下提示,表示系统初始化不成功,请根据提示访问链接进行手动初始化。详细 请参照"<u>四、初始化配置</u>"。



四、 初始化配置

4.1 设置访问方式

指定您访问行云堡垒所需要使用的 IP 地址 (建议先默认即可,初始化完成可以在管理控制台->系统设置中的访问方式中进行修改)

这是您首次使用,需要 机至高无上的管理配置	先配置门户访问方式,创建团队并设置管理员账号密码。管理员拥 权限,请牢记,后期您也可以对管理员进行重置	用有堡垒
当前网络环境中存在以	下IP地址,请选择您希望使用的IP:	
ANSARAS -		
」其它IP: 多个IF	清用英文半角""隔开	
5问方式说明:		
、请根据实际应用场影	景,确认要使用内网还是公网IP;	
2、如果您希望在外网现 后,您还可以为行云管	不境中也能够访问行云管家,您需要拥有一个固定公网IP地址,在3 家配置一个域名;	安装完成
	多个网段IP,您可以同时指定这些IP,方便您在不同的网络中访问。	

4.2 设置账号信息

指定初始化的团队名称、管理员昵称、管理员账号及登录密码。

注意:管理员账户是前台门户网址"http://行云堡垒 IP"中的团队管理员,同时也是管理 控制台"http://行云堡垒 IP/console"的管理员。



行云堡垒初	始化
这是您首次使用,需要先进行业务初始化,创建团队并设 至高无上的管理配置权限,请牢记,后期您也可以对管理	置管理员账号密码。管理员拥有堡垒机 员进行重置
团队名称 : team	0
管理员昵称: admin	0
管理员账号: admin	0
管理员密码:	0
确认密码 :	
完成初始化并	的社会录门户



五、 导入 License 许可

在行云堡垒安装完毕后,默认已经有 15 天的使用时长许可,如需变更使用时长或 使用配额,请在管理控制台的"系统设置"-"许可管理"中,先"导出服务器标识",将此标 识文件发送给商务客服,客服会根据标识文件生成新的 License 文件;然后点击"导入许 可",将新 License 信息上传,点击"确认"按钮,如果 License 许可合法,则将成功更换。





六、 正式使用指引

初始化完成后,请使用 Edge、谷歌、火狐等对 HTML5 支持较好的浏览器来正式访问行云堡垒。

6.1 行云堡垒正式使用指引

所有用户在使用行云堡垒时,都将在门户网站中进行操作。

门户网址: http://行云堡垒 IP/

使用指引: http://行云堡垒 IP/help

6.2 管理控制台使用指引

管理控制台是针对于系统的全局管理平台。其中包括业务管理、系统管理、控制台 管理等模块:

(1) 业务管理: 行云堡垒是一个多租户 (团队) 的管理模型, 因此需要在管理控制 台中管理不同团队、团队用户和设置用户登录的认证设置等功能。

(2)系统管理:用于对整个系统的全局设置(访问配置、系统参数、门户双因子认证、短信网关、邮件服务器配置等功能、中转服务设置、数据备份等重要功能)。

(3) 控制台管理:用于管理后台的用户和角色并记录后台的相关日志。

管理控制台地址: http://行云堡垒 IP/console

深圳市行云绽放科技有限公司

いた自己

地址: 深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼 B 座 邮编: 518040 电话: 86-755-88308930 官网: www.cloudbility.com 业务咨询: sales@cloudbility.com 技术支持: support@cloudbility.com 热线电话: 40088-25683 (CLOUD)

